LIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO INTERMEDIÁRIA



My Blocks Overview Passo A Passo Guia Visual Para Criar Um My Block Com Entradas E Saídas (Parâmetros).




Por Droids Robotics.

OBJETIVOS DA LIÇÃO.

- Aprender como customizar blocos no Software EV3 (My Blocks).
- 2. Aprender porque um My Block é útil.
- 3. Aprender a construir um My Block com Entradas e Saídas (Parâmetros).

O QUE É UM MY BLOCK?

- Um My Block é a combinação de um ou mais blocos que você criou que podem ser agrupados em um único bloco.
- My Blocks são basicamente seus próprios blocos customizados.
- Uma vez que o My Block è criado, você pode usá-lo em diferentes programas.
- Assim como outro bloco no EV3, My Blocks pode ter ambos entradas e saídas (parâmetros).



Os dois blocos acima são exemplos de My Blocks:

- Mover_Polegadas dirá ao robô para mover a quantidade de polegadas que você inserir.
- Curva_Graus dirá ao robô virar a quantidade que você inserir.
- Esses My Blocks serão ensinados em lições separadas.

QUANDO USAR UM MY BLOCK.


 Quando o robô repetir uma ação dentro de seu programa.



- Quando um código é repetido em programas diferentes.
- Organize e simplifique seu código.
 - Exemplo: Você tem 2 diferentes versões de um robô no FLL e a primeira metade de ambos são idênticas, então fazem a primeira metade do programa dentro de um My Block permite você "limpar seu código" em ambos os programas.

POR QUE VOCÊ DEVERIA SE INCOMODAR?

Porque com My Blocks, suas missões se parecerão com isso...



Ao invés disso....



Isso deixa o seu programa mais fácil de entender e mais fácil de modificar!!!

DISCUSSÃO: O QUE FAZ UM MY BLOCK ÚTIL?

Note: Fazer My Blocks com entradas e saídaspode deixá-lo muito mais útil. Contudo, você precisa tomar cuidado e não fazer um My Block complicado demais.

Questão: Veja a lista de três My Blocks abaixo. Qual desses você acha que é útil para um time usar?

- Mover5CM (Mova o robô 5 centímetros).
- MoverCM com centímetros e entrada de força.
- MoverCM com centímetros, força, ângulo, coast/brake, etc. entradas

Resposta:

- Mover5CM pode ser usado frequentemente, mas você será forçado a fazer outros My Blocks para outras distâncias. Isso não será solucionável depois.
- MoverCM com centímetros e força como entradas é provavelmente a melhor escolha.
- MoverCM com centímetros, força, ângulo, coast/brake, etc. pode ser mais customizável, mas alguma das entradas pode nunca ser usada.

PASSO 1: REALÇAR BLOCOS

 Para essa lição, nosso objetivo é mover uma quantidade desejada de rotações usando uma força desejada e retornar o valor ultrassônico no fim.


- Questão: O que seria a entrada(s) e saídas(s) para nosso My Block?
- Resposta: As entradas são força e rotação. A saída é a medida de distância do sensor ultrassônico.


 Passo 1: Selecione os dois blocos no código que você quer transformar em um My Block.



PASSO 2: ENCONTRE "MEU CONSTRUTOR DE BLOCO"

- A: Vá em ferramentas →
 "Meu construtor de bloco
 Se você encontrar um erro, veja o próximo slide.
- B: Escolha um nome para o My Block.
- C. Adicione uma descrição.
- D. Escolha um ícone para todo o My Block.





ERROS DE MENSAGEM COMOM NO "MEU CONSTRUTOR DE BLOCO".

ERRO 1: Você deve estar com um diagram selecionado para fazer um My Block:

 SOLÇÃO: Você precisa selecionar os blocos novamente antes de ir para o "Meu construtor de bloco".

ERRO 2: Blocos "Iniciar" não são permitidos na seleção quando for criar My Blocks. Remova qualquer Bloco "Iniciar" da sua seleção e tente fazer o My Block novamente.

• SOLUÇÃO: Não selecione o bloco "Iniciar" antes de fazer um My Block.

Ise você continuar a ter problemas nesse passo, apenas selecione um único bloco no seu programa e crie um My Block dele. Você pode adicionar mais blocos em um My Block qualquer hora. Contudo, você não pode mudra as entradas e saídas do My Block depois de criá-lo.


Se você conhece qualquer outro erro, por favor entre em contato conosco: team@ev3lessons.com e nós adicionaremos o erro.


PASSO 3: ADICIONAR SAÍDAS/ENTRADAS (PARÂMETROS).

A. Nós precisamos adicionar duas entradas e uma saída então devemos clicar 3 vezes no botão "+".

B. Volte para o primeiro parâmetro.

C. Vá para a configuração do parâmetro.






PASSO 4: CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO PARA FORÇA.

- Meu Construtor de Blocos Clicar no botão para adicionar ou editar parâmetros. MoverComEntradasSaidas Mover rotações e saída Descrição: ultrassônica. Ícones do Meu Bloco Ícones de parâmetro Configuração do parâmetro Estilo do parâmetro: E Nome: Forca EntradaSaída Tipo do parâmetro: Tipo de dados: Número ☑ Valor padrão: 50 -100 Máx: 100 Ajuste valor min & max (disponível com controle Concluir Cancelar deslizante)
- A. Escolha um nome.
- B. Selecione a entrada.
- C. Força é um número.
- D. Escolha um valor padrão.
- E. Escolha o estilo do botão.

PASSO 5: CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO PARA ROTAÇÃO.

Agora clique no Segundo parâmetro.


- A. Escolha um nome.
- B. Selecione a entrada.
- C. Rotação é um número.
- D. Escolha um valor padrão.
- E. Escolha o estilo do botão.



PASSO 6: CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO PARA SENSOR ULTRASSÔNICO.

Agora clique no terceiro parâmetro.


- A. Esolha um nome.
- B. Selecione uma saída.
- C. Saída ultrassônica é um número.



PASSO 7: CONFIGURAR ÍCONES DO PARÂMETRO.


Neste passo, nós mudaremos os ícones dos parâmetros de uma para outra imagem à sua escolha.

- A. Clique em um parâmetro.
- B. Clique na aba "Ícones de parâmetro" se não estiver nela, e escolha um ícone.
- C. Repita os passos A e B para cada parâmetro.
- D. Precione "Concluir" quando estiver pronto.




PASSO 8: ADICIONANDO FIO DE DADOS.

A. Quando você clicar em "Concluir" (no slide anterior) você verá isso. Esses blocos cinzas são nossas entradas/saídas (parâmetros) que foram automaticamente configurados pelo "Meu construtor de bloco".



B. No My Block arraste o fio de dados de cada parâmetro para seu espaço correspondente no bloco de movimento e do sensor.



ONDE ESTÁ O MY BLOCK?

A. Seu My Block aparecerá na última aba. Agora você pode usar este bloco em qualquer programa.



B. Abaixo, o mesmo My Block é usado duas vezes. Uma vez para avançar 2 rotações e então vai para trás 5 rotações.

Note: O mesmo My Block pode ser usado com diferentes valores de entrada.



CRÉDITOS.

- Esta lição foi escrita por Sanjay e Arvind Seshan do Droids Robotics.
- Esta lição foi traduzida por Luiz Gabriel Vieira Costa da Equipe TILT.
- Mais lições estão disponíveis em www.ev3lessons.com
- Email do autor: <u>team@droidsrobotics.org</u>



Este trabalho é licenciado por <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.